PRÁCTICA 1

Toma de contacto con el software de prácticas





ÍNDICE

1	OB	JETIVOS	3
2	AR	RANCANDO MINIX3 SOBRE LA MÁQUINA VIRTUAL QEMU	3
	2.1	Descripción del entorno de prácticas	3
	2.2	Arranque de MINIX3 sobre la máquina virtual QEMU	4
	2.3	Intercambio de archivos entre Windows y MINIX	10
	2.4	Intercambio en caliente de archivos entre Windows y MINIX	14
	2.5	Uso de un terminal a través de la línea de comunicación serie (TCP/IP)	21
3	MC	DDIFICACIÓN PUNTUAL DEL NÚCLEO DE MINIX	27
4	INC	CORPORACIÓN DE UNA BIBLIOTECA AL NÚCLEO DE MINIX	36
5	AN	EXOS	42
	5.1	Manual del editor "elvis"	42
	5.2	Manual del editor "mined"	43

1 OBJETIVOS

Los objetivos de esta práctica son:

- Familiarizarse con el software de prácticas.
- Familiarizarse con el trasvase de ficheros desde Windows a MINIX usando comandos básicos de UNIX que se estudian en la asignatura de <u>Taller de Sistemas Operativos</u>.
- Recompilar MINIX 3.1.2a tras introducir cambios puntuales en el código fuente de su núcleo (/usr/src/kernel/) tanto en lenguaje C (main.c) como en ensamblador (mpx386.s).

2 ARRANCANDO MINIX3 SOBRE LA MÁQUINA VIRTUAL QEMU

El emulador <u>QEMU</u> simula una máquina (virtual) con arquitectura IA32 de manera eficiente, ejecutando el código 80x86 directamente sobre la CPU anfitriona. Sobre esta máquina virtual pueden arrancarse diversos sistemas operativos como: Linux, MINIX, Microsoft Windows, etc. QEMU es software abierto, pero existen productos similares de tipo comercial como <u>VMware</u> <u>Workstation Player</u>.

Una forma de arrancar un sistema operativo como MINIX sobre una máquina virtual QEMU es utilizar una imagen de disco –un fichero preparado especialmente para representar byte a byte el contenido de un disco– de tal forma que ante cualquier fallo los efectos destructivos ocasionados queden reducidos al contenido de dicho fichero sin afectar al resto del sistema que se ejecuta directamente sobre el equipo físico.

2.1 Descripción del entorno de prácticas

Los alumnos que lo deseen podrán realizar las prácticas sobre su propio ordenador personal portátil con Windows 10 (64 bits), con el fin de aprovechar de manera mas cómoda, eficiente y conveniente el software de prácticas al ejecutarlo desde su disco duro interno.

Las prácticas se realizarán en el aula y/o CIC de la ETSISI. En el CIC están disponibles ordenadores personales con el sistema operativo Windows 10 (64 bits). Los alumnos, por el hecho de estar matriculados, disponen de una cuenta personal con nombre de usuario y contraseña para entrar en cualquiera de los ordenadores del CIC. Los alumnos que hayan cursado en primero la asignatura de TSO (Taller de Sistemas Operativos) conocen perfectamente el procedimiento. En caso de cualquier problema con la cuenta deberán dirigirse a la ventanilla sita en el pasillo del CIC, donde serán atendidos por el personal encargado de resolver ese tipo de incidencias.

El alumno sin portátil deberá llevar a las sesiones de laboratorio un pendrive personal donde podrá guardar el software de prácticas y los programas que vaya realizando. Se proporcionará a los alumnos un fichero comprimido (SO 2010 Pro.zip) con todo lo necesario para la realización de las prácticas, de manera que puedan trabajar sobre ellas tanto dentro como fuera de los laboratorios del CIC. Para la entrega de prácticas se utilizará a veces la plataforma Moodle:

https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/login/login.php

en la parte correspondiente al curso "Sistemas Operativos".

2.2 Arranque de MINIX3 sobre la máquina virtual QEMU

Encender el equipo del laboratorio (o portátil) y entrar en Windows introduciendo el nombre de usuario y contraseña. Si se usa portátil vaya al directorio con el software de prácticas. En otro caso conectar el pendrive que contiene el software de prácticas, en uno de los puertos USB.

HISTORY	Archivo Inicio	SO 2020 Pro	r Vista				<u></u>			
	$\leftarrow \rightarrow \bullet \uparrow$	← → × ↑ D:\SO 2020 Pro × →					D Buscar en SO 2020 Pro			
16 GB	Interno	Material	MINIX3	Utilidades	Codeblock s.exe	ED 2020.exe	hypertrm.e xe	minix3 (qcow).ex		
3	minix3 (raw).exe	minix3 86box	minix3 bochs	minix3 bochsdbg	minix3.exe	MobaXTer m.exe	Notepad+ +.exe	Terminal.		

Pichar sobre el icono minix3.exe, que lanza la máquina virtual gemu.

Al principio del arranque tomará control el <u>BIOS</u> (concretamente <u>SeaBIOS</u>), quien tras inicializar la máquina virtual y detectar la presencia del disco duro, procederá a la carga de su <u>MBR</u> en memoria, cuyo código procederá a la carga del **PBR** de la partición activa. El código del <u>PBR</u> procederá a su vez a la carga del <u>monitor de arranque</u> cediéndole el control. En ese momento se visualizará la siguiente ventana:



Las opciones que nos muestra el monitor de arranque de MINIX 3 nos permiten seleccionar la imagen del núcleo de MINIX que deseamos arrancar. En nuestro caso, en tanto en cuanto no modifiquemos el núcleo, sólo tendremos una imagen, la original /boot/image/3.1.2a, que es la que arrancará en 3 segundos sin necesidad de indicar nada. Tras presionar la tecla 1 (o esperar 3 segundos) se muestra el arranque de la versión 3.1.2a (04/05/2006) de MINIX. [Nota: la versión actual es la 3.3.0]

r		QEMU (minix3	[qcow])	- Press Ctrl+A	lt+G to re	lease grab		-		×
Machine	View									
0668000 0671000	066a000 067d000	5968 7056	572 2412	63280 1356	4096 768	log init				
MINIX 3.1.2a. Copyright 2006, Vrije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands Executing in 32-bit protected mode.										
Building process table: pm fs rs ds tty mem log init. Physical memory: total 32160 KB, system 5700 KB, free 26460 KB. PCI: video memory for device at 0.2.0: 16777216 bytes Root device name is /dev/c0d0p0s0 Replacing root										
Replacing root Multiuser startup in progress: is cmos. /dev/c0d0p0s2 is read-write mounted on /usr /dev/c0d0p0s1 is read-write mounted on /home Starting services: random inet printer. Starting daemons: update cron syslogd. Starting networking: nonamed. Local packages (start): done. /dev/rescue is read-write mounted on /boot/rescue										
Minix Release 3 Version 1.2a (console) 10.0.0.1 login: root_										

- Entrar como usuario root (no se nos pedirá adicionalmente ninguna palabra clave). Teclee el comando id para conocer la identidad del usuario que ha abierto esta sesión en el equipo (virtual). Teclee el comando version para mostrar el número de versión. Teclee el comando last para asegurarse de que es la primera sesión que se abre en esa instalación de MINIX.
- Podemos pasar a ver MINIX en <u>pantalla completa</u> tecleando la combinación de teclas de qemu: Ctrl + Alt + F (*full screen*). Repitiendo esa combinación de teclas volvemos a la visualización en ventana. Esto también puede conseguirse con la opción *View* (Alt + V) de la barra de menús desplegables de qemu:

			QEMU (minix3 [qcow]) –	×
Machine	View			
/dev/re	Fullscreen	Ctrl+Alt+F	ed on /boot/rescue	
Minix	Zoom In	Ctrl+Alt++	(console)	
10.0.0.	Zoom Out	Ctrl+Alt+-		
1010101	Best Fit	Ctrl+Alt+0		
To inst drive.	Zoom To Fit		man' with the install CD still in the	
and typ www.min	Grab On Hover		mation about configuring X Windows, see	
	Grab Input	Ctrl+Alt+G		
If you (support	● VGA	Ctrl+Alt+1	emory to run X Windows, standard MINIX 3	
	Compatmonitor0	Ctrl+Alt+2	nals. Just use ALT+F1, F2, F3 and F4 to	
	O parallel0	Ctrl+Alt+3		
To get	Show Tabs		t /etc/motd.	
# id	Detach Tab			
uid=0(r # last	Show Menubar	Ctrl+Alt+M		
root reboot	console ~		Sat Aug 29 23:32 still logged in Sat Aug 29 23:32	
wtmp beg #	gins Sat Aug 29	23:32		

- Puede comprobarse que estamos en un sistema de tipo UNIX tecleando comandos como: <u>pwd</u> para ver el directorio en el que se está; <u>ls</u>, o ls –la para ver el contenido del directorio; <u>who</u> para saber quién está en el sistema; cd para moverse por la jerarquía de directorios; <u>ps</u>, ps -e, ps -ef o <u>top</u> para ver qué procesos están ejecutándose, etc.
- Es posible que en algún momento el teclado empiece a funcionar mal, escribiéndose símbolos raros en vez de los caracteres correspondientes a las teclas presionadas. En ese caso pulse la combinación de teclas Ctrl + Alt, y el teclado volverá a responder.
- Con la combinación de teclas Ctrl + Alt + 2 puede conmutarse al monitor de gemu donde pueden ejecutarse comandos (del monitor) como: help, stop, cont, quit o info.

QEMU (minix3 [qcow])	-		×
Machine View			
<pre>compat_monitor0 console QEMU 5.1.0 monitor - type 'help' for more information (qemu) help stop stop stop emulation (qemu) help cont cloont resume emulation (qemu) help quit qlquit quit the emulator (qemu) help info registers info registers [-a] show the cpu registers (-a: all - show register all cpus) (qemu) help info block info block [-n] [-v] [device] show info of one block device or all b ces (-n: show named nodes; -v: show details) (qemu)</pre>	info)lock	for devi	

En el monitor de qemu (Ctrl + Alt + F) tecleando el comando info registers podemos visualizar el contenido de los registros hardware del ordenador que configuran el estado de funcionamiento del procesador:

				QEMU	(minix3	3 [qcov	w])			-		×
Machine	View											
ES CS SS DS FS GS	=0018 0 =0030 0 =0018 0 =0018 0 =0008 0 =0000 0	0007000 0001000 0007000 0007000 0007000	0000ba97 00005e6f 0000ba97 0000ba97 0000bfff 0000bfff	00409300 00409a00 00409300 00409300 00409300 0040b300 0040b300	DPL=0 DPL=0 DPL=0 DPL=0 DPL=1 DPL=1	DS CS32 DS DS DS DS DS	[-WA] [-R-] [-WA] [-WA] [-WA] [-WA]					
LDT TR GDT IDT CR0 DR0 DR6	=0078 0 =0040 0 = 0 = 0 =000000 =000000 =ffff0f	0000a120 0009ca0 0009d08 000814c 11 CR2=(00 DR1=(f0 DR7=(00000027 00000067 000003b7 000003bf 00000000 1 00000000 1 00000000 1	00408200 00408900 CR3=000000 DR2=000000	DPL=0 DPL=0 000 CR4 000 DR3	LDT TSS32 4=0000 3=0000	2-au1 00000 00000					
EFE FCW FPR FPR FPR XMM XMM XMM (qe	R=00000 =037f F 0=00000 2=00000 4=00000 00=0000 00=0000 02=0000 04=0000 06=0000 mu)	000000000 (SW=0000 (00000000) (00000000) (00000000) (00000000	1000 [ST=0] F 10000 0000 10000 0000 10000 0000 10000 0000 10000 0000 10000 0000 10000 0000 10000 0000 10000 0000 10000 0000 10000 0000 10000 0000 10000 0000 10000 0000	TW=00 MXCS FPR1=0000 FPR3=0000 FPR5=0000 FPR7=0000 00000000000000000000000000000000	SR=0000 0000000 0000000 0000000 0000000 000 XMI 000 XMI 000 XMI 000 XMI	01f80 000000 000000 000000 000000 000000 0001=00 003=00 005=00 007=00	00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000	0000000 0000000 0000000 0000000	00000000 00000000 00000000 00000000	0000000 0000000 0000000 0000000	0 0 0 0	

En concreto se aprecia que el <u>registro de control</u> 0 (CR0) tiene el valor 0x00000011 y el <u>registro</u> <u>base de la tabla de páginas</u> (CR3) tiene el valor 0x00000000. Eso significa que el procesador está trabajando en <u>modo protegido</u> de 32 bits (las máquinas actuales son todas ya de 64 bits) utilizando <u>segmentación</u> pero no <u>paginación</u> (que si ya tiene MINIX versión 3.3.0). Además los <u>segmentos</u> correspondientes a código, datos y pila del sistema operativo tienen DPL 0, ejecutándose por tanto en el anillo con máximo nivel de privilegio, con drivers en el anillo de nivel de privilegio 1 y programas de usuario en el anillo de mínimo nivel de privilegio (3).

- > Para volver a MINIX hay que teclear Ctrl + Alt + 1.
- Ya en MINIX y ubicados en el directorio de entrada, /root, vamos a crear un fichero de texto que denominaremos nombre, cuyo contenido sea una línea con el nombre y los apellidos del alumno, seguido de su número de matrícula con formato xx0999. Para crear un fichero en MINIX se recomienda utilizar el editor de texto mined que se utiliza de manera parecida a editores de Windows [teclear mined nombre. Ctrl-X para salir de mined]. También puede utilizarse el editor elvis, tipo vi (aunque sobre MINIX 3.1.2a+qemu+Windows quizás dé algún problema). Si se desea pueden consultarse los anexos para ver una breve descripción de ambos editores. Alternativamente utilice para la consulta el manual en línea man con los comandos: man mined o man elvis.
- Comprobar que se ha creado el fichero correctamente. Para ello, mostrarlo por pantalla con el comando: <u>cat</u> nombre.

QEMU (minix3 [qcow])

					L'quon			
Machine View								
~								
au .								
<i>au</i>								
**								
~								
: ພຕ								
# cat nombre								
Pedro Pablo Lope	z Rodriguez	bv0999	9					
# ls -l	5	*						
total 14								
-rw-rr 1 bin	operator	592	Nov	14	2005	.ashrc		
-rw-rr 1 bin	operator	300	Apr	22	2005	.ellepro.b1		
-rw-rr 1 bin	operator	5979	Apr	22	2005	.ellepro.e		
-rw-rr 1 bin	operator	44	Apr	22	2005	.exrc		
-rw-rr 1 bin	operator	304	Aug	12	2005	.profile		
-rw-rr 1 bin	operator	2654	Oct	11	2005	.vimrc		
-rw-rr 1 roo	t operator	35	Aug	30	10:06	nombre		
# wc nombre								
1 5	35 nombre							
# halt Leest weekswee (J							
LOCAL PACKAGES (aown): aone							
MINIX will you b	to all proce	2262	•••					
developed to the second s								
OnOsOloff								

Ahora vamos a salir del sistema y comprobar que no hemos perdido los cambios que hemos realizado. Para ello, tecleamos el comando <u>halt</u> (<u>shutdown</u>). Nos aparecerá un "*prompt*" nuevo con la forma "d0p0s0>" que corresponde al *bootloader* (en modo real de 16 bits) de MINIX presente en la subpartición 0 (s0) de la partición 0 (p0) del disco 0 (d0) del controlador 0 (c0) del sistema. Tecleamos el comando **off** del <u>bootloader</u> para dar por terminada la sesión QEMU (si falla, cerrar la ventana con el ratón [**x**]).

En Windows (pulse la <u>tecla de Windows</u> si en algún momento qemu tiene retenido el ratón) si abrimos el icono del escritorio correspondiente al equipo veremos que aparece una unidad nueva, normalmente **Y**:. Además si ejecutamos el software de prácticas desde un directorio en vez de desde la raíz de un pendrive, puede aparecer otra unidad, normalmente **X**:. En algunos casos estas unidades pueden tomar como nombre letras diferentes de X e Y.





La unidad X: permite hacer referencia de manera abreviada a la <u>carpeta base</u> donde se encuentra el software de prácticas. Cuando dicha carpeta sea la raíz de un pendrive utilízaremos la letra de la unidad, D: en nuestro caso, en vez de X:). La unidad Y: corresponde a un subdirectorio del directorio temporal (-so-), que va a contener entre otras cosas el fichero imagen de disco, **minix3hd.qcow** o **minix3hd.img**, donde está instalado MINIX y de donde arranca la máquina virtual. La unidad Y: también contendrá algunas aplicaciones y utilidades que se descomprimirán en ese subdirectorio del directorio temporal.

🕳 🛃 🥃 🖛 Windows (Y:)			- 🗆 ×
Archivo Inicio Compartir Vista	1		~ 😮
\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \blacksquare > Este equipo >	Windows (Y:) v č	D Buscar en	Windows (Y:)
Nombre	Fecha de modificación	Тіро	Tamaño
hdb	30/08/2020 12:59	Carpeta de archivos	
HxD	30/08/2020 13:01	Carpeta de archivos	
Notepad++	30/08/2020 15:38	Carpeta de archivos	
PRGTOOLS	30/08/2020 13:01	Carpeta de archivos	
WinHex	30/08/2020 13:01	Carpeta de archivos	
WinImage	30/08/2020 13:01	Carpeta de archivos	
💣 fda.img	01/09/2010 1:26	Archivo de image	1.440 KB
ight fdb.img	30/08/2010 22:55	Archivo de image	1.440 KB
minix3.conf	30/08/2020 13:01	Archivo CONF	2 KB
minix3hd.img	30/08/2020 13:00	Archivo de image	409.600 KB
iminix3hd.qcow	30/08/2020 15:53	Archivo QCOW	54.476 KB
📓 SO.jpg	21/02/2020 12:11	Archivo JPG	73 KB

12 elementos 1 elemento seleccionado 53,1 MB

El fichero imagen de disco Y:\minix3hd.qcow se creó la primera vez que se ejecutó el programa X:\minix3.exe y contiene todos los ficheros de MINIX. Además el fichero de imagen minix3hd.qcow ha sido modificado por las acciones que acabamos de realizar. En concreto, esa imagen contiene ahora el nuevo fichero /root/nombre con el nombre completo del alumno y su número de matrícula. Cuando termine la sesión de prácticas, si queremos llevarnos el trabajo realizado, debemos copiar esa imagen a una memoria USB, ya que cuando apaguemos el equipo del laboratorio la imagen Y:\minix3hd.qcow podría borrarse, pues realmente se encuentra en un subdirectorio del directorio temporal de Windows. Si en otra sesión posterior queremos seguir trabajando a partir de donde lo habíamos dejado, debemos copiar al directorio -so- del directorio temporal de Windows la imagen de la sesión anterior (teclear %TMP%\-so- en el campo de dirección de cualquier ventana para acceder a ese directorio).

[Ejercicio] En este punto el alumno debe salvar la imagen Y:\minix3hd.qcow en su pendrive, debe borrar el directorio temporal de Windows y debe cerrar su sesión actual (sin apagar el ordenador). A continuación vuelva a entrar en Windows, copie el fichero minix3hd.qcow salvado en el pendrive, al directorio %TMP%\-so- y vuelva a arrancar la máquina virtual como se hizo antes. Compruebe que el fichero /root/nombre que creó sigue existiendo con el mismo contenido que se le dio cuando se creó. Compruebe con el comando <u>last</u> que no se trata de la primera sesión que se ha abierto en el sistema. [fin Ej]

2.3 Intercambio de archivos entre Windows y MINIX

Hemos visto que podemos crear nuevos ficheros en MINIX editándolos por ejemplo con **mined**. Ahora lo que queremos es editar un fichero en Windows y llevarlo a MINIX. Vamos a abrir el programa X:\MINIX3_PRACTICAS\PRACT1\hello.c con el editor Notepad++, pinchando sobre el correspondiente icono X:\Notepad++.exe presente en la raíz de la unidad base.



C:\ETSISI	C:\ETSISI\SO\SO 2020 Pro\MINIX3_PRACTICAS\PRACT1\hello.c - Notepad++ X									
Archivo Edi	itar Buscar Vista Codificación Lenguaje Configuración Herramientas Macro Ejecutar Plugins Ventana ? 🐃 💊 💊 🛶 🐇 🐚 🋍 📮 ⊄ 📾 操 🔍 🔫 🛯 💁 🕄 🏣 🖘 🏶 🕼 🖉 🖘 🖘	▼ ⊻	X							
🔚 hello.c 🔀										
1	/*		*/							
2	/* (C) Pedro Pablo Lopez Rodriguez [bp0123]		*/							
3	/*		*/							
4										
5	#include <stdio.h> /* printf. a</stdio.h>	etch	ar */							
6	, pi2ici, s	,,	· · ·							
7	int main (woid)									
, ,										
ŝĪ	l maintf(") m Uple MINIX2 de mente de Dedre Deble Lemer Dedriguer"									
9	printr(\n Hola MINIX3 de parte de Pedro Pablo Lopez Rodriguez));								
10	getchar();									
11	return 0 ;									
12	}									
13										
C source file	length : 438 lines : 13 Ln : 1 Col : 1 Sel : 0 0 Unix (LF) UTF-8		INS							

Modifique el fichero hello.c sustituyendo el nombre que aparece, por el nombre completo del alumno y poniendo putchar('\n'); antes del return(0).

Para llevar el fichero **hello.c** a MINIX, debemos tener apagada la máquina virtual MINIX y en ese estado copiar el fichero **hello.c** al directorio **Y:\hdb** (creado al arrancar MINIX).



Un detalle importante es que en el Notepad++ antes de salvar el fichero **hello.c** hay que tener seleccionada la opción de conversión del fin de línea a formato UNIX, ya que en Windows los finales de línea se codifican con los caracteres ascii '**r**' (retorno de carro) y '**n**' (salto de línea), pero en UNIX el final de línea se codifica sólo con el carácter '**n**'. Si no se hiciera la conversión podríamos tener problemas a la hora de compilar el programa.

X:\MII	NIX3_PRACTICAS\PRACT1\hello.c - Editar Buscar Vista Codificació	Notepad++	Configuración	Herramientas M	lacro Eieci	utar Plugins		
601	Deshacer	Ctrl+Z	1	a 🖬 🎰 1	JE 😨 📡	🖉 🖻 👁	• • • • •	Z ▲ [≫]
Hello.c	Rehacer	Ctrl+Y						
1	Cortar	Ctrl+X						*/
2	Copiar	Ctrl+C	ro Pablo	Lopez Rodr	riguez	[bl0123]		*/
3	Pegar	Ctrl+V						*/
4	Borrar	DEL						
5 6	Seleccionar todo Inicio/Fin selección	Ctrl+A					/* pr	rintf */
7 8 9 10 11 12	Copiar al portapapeles Sangría MAYÚSCULAS/Minúsculas Operaciones con líneas Comentarios Auto-Completion	> > > > >	3 de part	e de Pedro	o Pablo	Lopez Ro	odriguez\n";);
15	Conversión fin de línea	>	Convertir a f	ormato Windows				
×	Operaciones de limpieza	>	Convertir a f	ormato UNIX	-	Los weekse		>
C source f	Pegado especial Selección	>	Convertir a f	ormato MAC	_	Unix (LF)	UTF-8	INS
	Modo de columna Editor de columna Panel de caracteres Historial de portapapeles	Alt+C						
	Solo lectura Desactivar solo lectura							

A continuación encendemos la máquina virtual normalmente y, ya en MINIX, ejecutamos los siguientes comandos (ver <u>mtools</u> en <u>http://www.gnu.org</u>, # mtools (a secas) muestra un help)

mtools dir /dev/c0d1p0: # mtools type /dev/c0d1p0:/hello.c # mtools copy /dev/c0d1p0:/hello.c /root # ls -1 /root/hello.c # cat /root/hello.c # cc hello.c -o hello # ./hello # ojo con el ":" final
podría omitirse /dev

QEMU (minix3) - Press Ctrl+Alt+G to release grab X Machine View mtools dir /dev/c0d1p0: Volume in drive /dev/c0d1p0 is QEMU VVFAT Volume Serial Number is FABE-1AFD Directory for /dev/c0d1p0:/ 441 06-18-2017 20:57 hello.c HELLO С 1 file 441 bytes 528 162 816 bytes free # mtools copy /dev/c0d1p0:hello.c /root ls -l hello.c rw-r--r-- 1 root operator 441 Jun 18 20:57 hello.c cat /root/hello.c */ (C) Pedro Pablo Lopez Rodriguez [ae123] */ */ #include <stdio.h> /* printf */ int main (void) printf("\n Hola MINIX3 de parte de Pedro Pablo Lopez Rodriguez\n") ; getchar() ; return(0) ; cc hello.c -o hello ./hello Hola MINIX3 de parte de Pedro Pablo Lopez Rodriguez

Vemos que hemos conseguido copiar **hello.c** al directorio /**root**, hemos comprobado que la copia se ha hecho bien y hemos conseguido compilar y ejecutar dicho programa. Hemos utilizado el compilador de C (cc) incluido en MINIX (**make hello** no funciona sin Makefile).

El resultado de la compilación de **hello.c** es el fichero ejecutable de MINIX **hello**. Podríamos haber compilado **hello.c** generando primero un fichero en ensamblador **hello.s** y ensamblando luego ese fichero para generar el ejecutable. En ese caso deberíamos haber ejecutado los comandos:

cc -S hello.c
cc hello.s -o hello
./hello

Si tecleamos el comando **ls -l hello*** veremos que además de **hello.c** (fichero fuente en C) tenemos los ficheros **hello.s** (fichero con instrucciones de ensamblador) y **hello** (fichero ejecutable). Podemos ver el contenido de **hello.s** con **cat** o con el editor **mined** o **elvis**:

QEMU (minix3) - Press Ctrl+Alt+G to release grab	<u></u>	×
Machine View		
.sect .text; .sect .rom; .sect .data; .sect .bss .extern _main		
.sect .text main:		
push ebp		
mov ebp,esp		
push I_1		
call _printf		
popecx mouedy (stdin)		
dec edx		
mov (stdin),edx		
js I1_4		
inc (stdin+20)		
jmp I1_5		
I1_4:		
pushstdin		
callfillbuf		
11_J.		
ret		
.sect .rom		
"hello.s" 30 lines, 380 chars		

Para llevar los ficheros resultantes de la compilación de **hello.c** a Windows, lo único que hay que hacer es utilizar los correspondientes comandos de las <u>mtools</u> (ver **mtools** –**h**):

mtools dir /dev/c0d1p0: # mtools copy /root/hello.s /dev/c0d1p0:. # mtools copy /root/hello /dev/c0d1p0:. # mtools dir /dev/c0d1p0:

Tras cerrar MINIX, podemos acceder a esos ficheros en Windows moviéndonos a la carpeta Y:\hdb (que no es más que la carpeta %TMP%\-so-\hdb:



Por ejemplo podemos visualizar el fichero hello.s con el editor Notepad++.

Y:\hdb\hello.s - Notepad++	>	<
Archivo Editar Buscar Yista Cogdicación Jeloma Configuración o Dello Como Dell'Arma Della Agol e el Como Dello Como Dell	₩ HxD - [Y:\hdb\hello] — □ ×	× 30
2 .extern _main	Ventanas (
3 .sect .text	📄 🚵 🗸 💭 🥔 😃 💀 16 🗸 🛛 🛸	
4 _main:		
5 push ebp	👪 hello	
6 mov ebp,esp	0.55 (b) 0.5 0.5	
7 push I_1	OIISET(N) OF OF	E
8 call _printf	00001600 49 58 Hola MINIX	
9 pop ecx	00001610 50 65 3 de parte de Pe	
10 mov edx, (stdin)	00001620 7A 20 dro Pablo Lopez	
11 dec edx	00001630 00 00 Rodriguez 🗸	
12 mov (stdin),edx	< >	
13]S 11_4		
14 inc (stain+20)	Posición: 0	*
R programming language length : 380 lines : 31 L	n : 11 Col : 8 Sel : 0 0 Unix (LF) UTF-8 INS	

[Ejercicio] Intente ejecutar en Windows el fichero ejecutable **hello** obtenido de la compilación de **hello.c**, describa lo que sucede y razone por qué es eso lo que sucede. También inspeccione el fichero **hello** con el editor hexadecimal \underline{HxD} (en X:\Utilidades) para ver su contenido. **[fin Ej]**

De lo anterior concluimos que somos capaces de llevar ficheros desde Windows a MINIX y viceversa, gracias a la carpeta compartida **Y:\hdb**. Sin embargo el alumno tiene que tener en cuenta que este método tiene sus limitaciones. Si MINIX está en funcionamiento y copiamos en Windows un nuevo fichero a **Y:\hdb** (o simplemente modificamos en Windows un fichero de **Y:\hdb**) ese nuevo fichero no será accesible desde MINIX. Dicho de otro modo MINIX sólo puede acceder a los ficheros que estaban inicialmente en **Y:\hdb** o a los que MINIX ha copiado o modificado en /dev/c0d1p0. Por tanto en Windows antes de copiar un fichero a **Y:\hdb** debemos asegurarnos de que esté apagada la máquina virtual MINIX.

2.4 Intercambio en caliente de archivos entre Windows y MINIX

Si estamos en MINIX y necesitamos copiar ficheros de Windows sin tener que apagar la máquina virtual, podemos recurrir a trasvasar los ficheros en imágenes de disquete. Si miramos en la unidad **Y**: veremos que contiene dos ficheros: **fda.img** y **fdb.img**.



Los ficheros **fda.img** y **fdb.img** son ficheros de tamaño 1,44 MB que corresponden a imágenes de <u>disquete</u> estándar de 3,5 pulgadas, doble cara y alta densidad, con 80 cilindros, 2 pistas por cilindro, 18 sectores por pista y 512 bytes por sector. Como $80 \times 2 \times 18 \times 512$ Bytes = 1440 KBytes = 1,44 MB es obvio que ese es el motivo del tamaño de **fda.img** y **fdb.img**. Los disquetes son unidades de almacenamiento removibles. Inicialmente **fda.img** está insertado en la unidad de disquete **A:** y **fdb.img** está insertado en la unidad de disquete **B:** de la máquina virtual. Esto puede comprobarse en el monitor de qemu (**Ctrl** + **Alt** + **2**) introduciendo el comando **info block**, que muestra el estado de las unidades de bloques:

```
QEMU (minix3)
                                                                                            X
Machine View
    compat monitor0 console
    QEMU 2.9.0 monitor - type 'help' for more information
    (gemu) info block
    ide0-hd0 (#block142): Y:\minix3hd.img (qcow)
         Cache mode:
                             writeback
    floppy0 (#block380): Y:\fda.img (raw)
         Removable device: not locked, tray closed
         Cache mode:
                             writeback
    floppy1 (#block544): Y:\fdb.img (raw)
         Removable device: not locked, tray closed
         Cache mode:
                             writeback
    ide0-hd1 (#block1170): json:{"driver": "raw", "file": {"fat-type": 0, "dir": "Y:

\hdb", "driver": "vvfat", "floppy": false, "rw": true}} (raw)

Cache mode: writeback
    ide1-cd0: [not inserted]
         Removable device: not locked, tray closed
    sd0: [not inserted]
         Removable device: not locked, tray closed
    (qemu)
```

Tras volver a MINIX con **Ctrl** + **Alt** + **1**, y puesto que **fda.img** y **fdb.img** están formateados con sistemas de ficheros MSDOS (<u>FAT12</u>), podemos ver con las **mtools** cuál es el contenido actual de las unidades de disquete, utilizando los comandos:

# mtools dir /dev/fd0:	# mtools dir /dev/fd1:
# mtools dir a:	# mtools dir b:
# mtools type a:\HOLA_A.TXT	<pre># mtools type b:\HOLA_B.TXT</pre>
# mtools copy a:\HOLA_A.TXT /root	<pre># mtools copy b:\HOLA_B.TXT /root</pre>

Vamos a copiar al disquete de la unidad A: el fichero de cuentas /etc/passwd:

mtools copy /etc/passwd a:

Para llevar a Windows el fichero copiado tenemos que quitar el disquete de la unidad A:, lo cual se lleva a cabo en el <u>monitor de qemu</u> con el comando: **eject floppy0**. Tras ejecutar ese comando veremos con **info block** que el disquete ha sido retirado de la unidad.

Ahora en Windows tenemos que ejecutar el programa <u>WinImage</u> (en X:\Utilidades) para abrir la imagen de disquete **Y:\fda.img**:

Open Ctrl+C		2↓ ₫↓	Size	Label :			
Save Ctrl+S Save As	Abrir		SIZE	туре			×
Save as Text/HTML	Buscar en:	Disco	local (Y:)		~	G 🦸 📂 🗔 -	
Print Configure Printer Batch Assistant Batch Assistant wizard Create Self-Extracting file 1 Y:\fda.img 2 Y:\disquete.img Exit Alt+F-	Acceso rápido	Nombre hd Wit fdt fdt	b iralSO nImage a.img o.img nix3hd.img	^		Fecha de modifica 16/06/2017 18:37 16/06/2017 18:44 16/06/2017 18:40 16/06/2017 20:09 30/08/2010 22:55 16/06/2017 19:00	Tipo Carpeta d Carpeta d Carpeta d Archivo d Archivo d Archivo d
¢	Red	< Nombre: Tipo:	fda.img Image file (*.im?)		~ [Abrir Cancelar
	Comment:						

Una vez abierta la imagen Y:\fda.img ya podemos acceder a los ficheros que contiene:

🛃 Winlmage (unregistere File Image Disk Optio	ed) - Y:\fda.img ons Help			- 🗆 X
	s 🐨 🔁 🖌 🖌 🔂	1 81 1	Label : SOFDA	
<u>\</u>	Name	Size	Туре	Modified
	hola_a.txt	82	Documento de texto	11/01/2007 21:37:22
	Ha paspud	460	Disco local	23/05/2006 14:23:06
	Extract			
	Delete file			
	File properties			
1440 KB, 1.456.640 bytes free	e 1 files selected (460 bytes)			

Tras extraer **passwd** podemos visualizar su contenido con el Notepad++.

E.T.S.I.S.I.

Y:\pa	asswd - Notepad++ —		×
Archivo	<u>E</u> ditar <u>B</u> uscar <u>V</u> ista Co <u>d</u> ificación idioma <u>C</u> onfiguración Herramientas Macro Ejecutar Plugins Ventana <u>?</u>		Х
	∃ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Н 🔨	8
passwd			
1	root:##root:0:0:Big Brother:/root:		
2	daemon:*:1:1:The Deuce:/etc:		
3	bin:##root:2:0:Binaries:/home/bin:		
4	uucp:*:5:5:UNIX to UNIX copy:/usr/spool/uucp:/usr/bin/uucico		
5	<pre>news:*:6:6:Usenet news:/usr/spool/news:</pre>		
6	ftp:*:7:7:Anonymous FTP:/usr/ftp:		
7	ast:*:8:3:Andrew S. Tanenbaum:/home/ast:		
8	www:*:9:9:World Wide Web:/usr/www:		
9	driver:*:10:10:Device Drivers:/:		
10	server:*:11:11:0S Servers:/:		
11	sshd:*:22:22:sshd:/:smtpd:*:25:25:smtpd:/:		
12	games:*:9998:98::/:		
13	nobody:*:9999:99::/tmp:		
14			
Normal tex	xt file length: 459 lines: 14 Ln: 11 Col: 40 Sel: 0 0 Unix (LF) UTF-8		INS

Hemos conseguido llevar ficheros de MINIX a Windows a través de una imagen de disquete. Deseamos ahora ser capaces de llevar ficheros de Windows a MINIX (recordemos que sin tener que reiniciar la máquina virtual que está en funcionamiento). Por ejemplo vamos a llevar todos los ficheros del directorio **Y:\WinImage** al directorio de MINIX: /**root/WinImage**.



<mark>∥ ፼ ₪</mark> ↓ Winlmage rchivo Inicio Compartir V	ista			- 0	2
← → × ↑ 📙 « Disco local (Y	(:) > WinImage	~ ð	Buscar en W	/inlmage	م
Nombre	Fecha de modifica	. Tipo		Tamaño	
ille_id.diz	23/10/2009 9:50	Archiv	o DIZ	1 KB	
鹶 filedisk.reg	16/10/2005 8:00	Entrad	as de registro	1 KB	
🗟 filedisk.sys	16/10/2005 8:00	Archiv	o de sistema	13 KB	
🕘 order.url	16/10/2005 8:00	Archiv	o URL	1 KB	
readme.txt	23/10/2009 9:50	Docum	nento de tex	2 KB	
😰 winimage.chm	23/10/2009 8:50	Archiv	o de Ayuda	111 KB	
🛃 winimage.exe	26/10/2009 8:50	Aplica	ción	1.030 KB	
inimage.url	16/10/2005 8:00	Archiv	o URL	1 KB	

Vemos que todos los ficheros caben en un solo disquete (1 + 1 + 13 + 1 + 2 + 111 + 1030 + 1 = 1160 KB < 1440 KB = 1,44 MB), por lo que utilizamos WinImage para meter (opción **Inject a folder ...**) el directorio **WinImage** en la imagen de disquete **Y**:\fda.img. Antes de nada hay que crear en la imagen **Y:fda.img** una nueva carpeta que llamaremos **WinImage**, e insertaremos dentro de ella todos los ficheros contenidos en **Y:\WinImage**:

Select S Inject Ins	Label : SOFDA	
Inject a folder	Size Type	Modified
💦 Extract Ctrl+X	82 Documento de texto	11/01/2007 21:37:22
Delete file Del	460 Disco local	23/05/2006 14:23:06
File properties		
Create folder	Create Folder	×
Change label		
Change format		ж
Boot sector properties	Name: WINIMAGE Ca	ncel
Defragment current image		

🛃 Winlmage (uni File Image Disk	registered) - Y:\fd k Options Hel	la.img* p			- 0 X
	1 1			Label : SOFDA	
	Name	~	Size	Туре	Modified
	🔜 wini	mage		Carpeta de archivos	16/06/2017 21:03:58
	hola	_a.txt	82	Documento de texto	11/01/2007 21:37:22
	🏪 pass	swd	460	Disco local	23/05/2006 14:23:06
1440 KB, 1.456.128	bytes free	3 files (542 bytes)			

🛃 Winlmage (unregiste <u>F</u> ile <u>I</u> mage <u>D</u> isk <u>O</u> p	red) - Y:\fo	a.img* p			_ 0	×
	* "		1 81 1	Label : SOFDA		
B <mark></mark>	Name	A (User Case)	Size	Туре	Modified	
1440 KB, 1.456.128 bytes fr	ree	1 files (0 bytes)		WINIMA	AGE	La

🔛 Winlmage (unregistered	I) - Y:\fda.img			- 🗆 X
File Image Disk Optio	ns Help		Annual State State	
Select	ALAI	8 5	Label: SOFDA	
Inject a folder	Buscar carpeta		×	Modified
Extract	Select a folder for file injection		ento de texto	11/01/2007 21:37:22
Delete file	and the second		cal	23/05/2006 14:23:06
File properties				
Create folder	WinHex WinImage			
Change label	> 📻 Bibliotecas			
Change format	> 🧀 Red.			1
Boot sector prope	#Sistemas Operativos			
Defragment curre	> COA 2017-05-31			
Image informatio	> DSO			
	> HAXPO MINIX		~	
	<	>		
	Crear nueva cameta	Cancelar		
1440 KB. 1.456.640 bytes free		Caricela		14
	Po you want to inject 8 file	es occupying 1.	.183.283 bytes?	
		<u>S</u> í	No	
🛃 Winlmage (unregistered	I) - Y:\fda.img*			– 🗆 X
File Image Disk Optio	ns Help			
		8↓ ₪↓	Label : SOFDA	
	Name	Size 1	Туре	Modified
winimage			The Design of	
	filedisk.reg	356 E	Entradas de registro	16/10/2005 8:00:00
	filedisk.sys	12.928 A	Archivo de sistema	16/10/2005 8:00:00
	file_id.diz	712 A	Archivo DIZ	23/10/2009 9:50:00
	🥑 order.url	113 A	Archivo URL	16/10/2005 8:00:00
	readme.txt	1.412 [Documento de texto	23/10/2009 9:50:00
	🚰 winimage.chm	113.611 A	Archivo de Ayuda de	23/10/2009 8:50:00
	📧 winimage.exe	1.054.056 A	Aplicación	26/10/2009 9:50:00
	🥑 winimage.url	95 A	Archivo URL	16/10/2005 8:00:00
1440 KB, 270.848 bytes free	9 files (1.183.283 bytes)		WINIMAGE	.4

Finalmente salvamos la imagen Y:\fda.img (opción Save) y la cerramos (opción Close image).

Ahora debemos introducir la imagen Y:\fda.img en la unidad de disquete A: de la máquina virtual qemu, para lo cual ejecutaremos el comando del monitor: change floppy0 Y:\fda.img.

X

QEMU (minix3)

```
Machine View
```

```
sd0: [not inserted]
    Removable device: not locked, tray closed
(gemu) info block
ide0-hd0 (#block142): Y:\minix3hd.img (qcow)
    Cache mode:
                        writeback
floppy0: [not inserted]
    Removable device: not locked, tray closed
floppy1 (#block544): Y:\fdb.img (raw)
    Removable device: not locked, tray closed
    Cache mode:
                        writeback
ide0-hd1 (#block1170): json:{"driver": "raw", "file": {"fat-type": 0, "dir": "Y:
Nhdb", "driver": "vvfat", "floppy": false, "rw": true}} (raw)
                        writeback
    Cache mode:
ide1-cd0: [not inserted]
    Removable device: not locked, tray closed
sd0: [not inserted]
    Removable device: not locked, tray closed
(qemu) change floppy0 Y:\fda.img
```

Después debemos comprobar con un nuevo comando **info block** que la imagen se ha insertado correctamente en la unidad. Tras eso conmutamos a MINIX (**Ctrl** + **Alt** + **1**) y ejecutamos los comandos:

mtools dir a: # mtools dir a:/WinImage # mkdir /root/WinImage # mtools copy a:/WinImage/* /root/WinImage # ls -la /root/WinImage

Este ejemplo detallado debe ser suficiente para que el alumno competente sea capaz de transferir ficheros desde Windows a MINIX y viceversa sin necesidad de reiniciar MINIX.

[<u>mkfs</u> y <u>mount</u>]

Terminamos este apartado comentando cómo puede formatearse un disquete con el formato propio de MINIX. Por ejemplo vamos a formatear el disquete metido en la unidad B: (imagen **fdb.img**), vamos a <u>montar</u> en el directorio /**mnt** el sistema de ficheros que contiene fdb.img y vamos a copiar los ficheros de /root/WinImage al disquete formateado.

# mkfs /dev/fd1	(formateamos el disquete de la unidad B:)
# mount /dev/fd1 /mnt	(montamos su sistema de ficheros en /mnt)
# cp /root/WinImage/* /mnt	
# ls /mnt	
# umount /dev/fd1	(desmontamos el sistema de ficheros)

Ejercicio: Quitar (con el monitor de qemu) el disquete **fdb.img** de la unidad B:, meterlo en la unidad A: (/dev/fd0), montarlo en un nuevo directorio /root/nuevo y comprobar que el contenido del directorio /root/nuevo pasa a ser todos los ficheros de WinImage. [fin Ej.]

2.5 Uso de un terminal a través de la línea de comunicación serie (TCP/IP)

En este apartado vamos ver cómo podemos conectar un emulador de terminal a nuestra máquina virtual MINIX. La ventaja de tener un terminal tipo Windows conectado a una sesión de MINIX es que la sesión va a quedar registrada en un fichero de Windows que podremos consultar en caso de caída repentina de la máquina virtual, con el fin de intentar saber qué ha causado ese fallo.

Antes de nada hay que decir que MINIX es un sistema *multiprogramado multiusuario* con *tiempo compartido*, de manera que varios usuarios pueden estar utilizando el ordenador simultáneamente a través de terminales. Los comandos introducidos por cada usuario a través de su terminal son atendidos por un <u>proceso intérprete de comandos</u> independiente, de manera que ese proceso lee el comando desde el (teclado del) terminal y escribe las salidas del comando en (la pantalla de) el terminal. Incluso un único usuario puede abrir varias sesiones a la vez y conmutar entre ellas gracias al *multiscreen*, que consiste en conmutar manualmente de un terminal virtual a otro gracias a una combinación de teclas. Concretamente las teclas **Alt + F1**, **Alt + F2**, **Alt + F3** y **Alt + F4** permiten conmutar entre 4 terminales virtuales, pudiendo multiplexarse así el teclado y la pantalla físicos entre los cuatro terminales virtuales /dev/ttyc0 (/dev/console), /dev/ttyc1, /dev/ttyc2 y /dev/ttyc3. [!!! Alt + F4 cierra la ventana Windows]



En la pantalla anterior se ve como inicialmente el usuario **root** ha abierto una sesión desde el terminal /dev/ttyc0 que corresponde a la consola principal /dev/console. El usuario **root** ha establecido la constraseña del usuario **ast** (Andrew Stuart Tanenbaum) haciendo uso del comando **passwd**. Luego el usuario ha conmutado al terminal /dev/ttyc1 (presionando Alt + F2) y ha abierto una sesión como usuario **ast** (también podría haberla abierto como usuario **root**).

Dicho lo anterior vamos a conectar un terminal tipo Windows a MINIX. Para hacer la conexión tiene que estar en funcionamiento MINIX. Utilizaremos <u>HyperTerminal</u> como programa emulador de terminal, para lo cual, en Windows, pinchamos con el ratón sobre el icono del programa X:\Utilidades\hypertrm.exe.

📙 🛃 🗖 🛨 Utilidades	Herramientas de aplicación	n	<u> </u>	×
Archivo Inicio Compartir Vista	Administrar			~ 0
← → × ↑ 🔤 X:\Utilidades		√ Č	Buscar en Utilidades	P
Nombre ^	Fecha de modifica	Tipo	Tamaño	^
HelpPC 2.10.exe	26/03/2017 1:31	Aplicación	2.210 KB	
🔐 HEXEdit.exe	31/08/2016 17:34	Aplicaciór	n 2.336 KB	
HxD.exe	26/03/2017 1:34	Aplicaciór	1 2.415 KB	2
🖂 🍪 hypertrm.exe	26/03/2017 1:36	Aplicación	n 2.434 KB	
🗱 ide68k.exe	26/03/2017 1:36	Aplicaciór	n 2.417 KB	
🊜 imageUSB.exe	04/08/2016 16:00	Aplicación	438 KB	~
69 elementos 1 elemento seleccionado 2	2,37 MB			

Program	na Telnet predeterminado?	?	×
	Se le recomienda establecer HyperTerminal predeterminado de Telnet. ¿Desea establec	como <mark>su prog</mark> rar erlo?	ma
	No <u>v</u> olver a hacer esta pregunta		
	Si No		

Respondemos que No.

Conectar a		?	×
	n 1		
Escriba detalles d	lel numero de telefono q	ue desea	marcar:
<u>P</u> aís o región:	España (34)		
Có <u>d</u> igo de área:			
<u>N</u> úmero de teléfono:			
Conectarusando	COM3		×
oonoorar adamad			
	COM3		

Conectar a		?	×
Conexion	1		
Escriba los detalles	del host al que desea	llamar:	
Dirección del host:	localhost		
P <u>u</u> erto:	9923		
C <u>o</u> nectar usando:	TCP/IP (Winsock)		~
	Aceptar	Canc	elar

La conexión se configura como de tipo TCP/IP en la dirección IP del equipo local del alumno (**localhost**, realmente **127.0.0.1**) y el puerto **9923**. La máquina virtual qemu está escuchando en dicha dirección IP **127.0.0.1** a través del puerto **9923** a la espera de que se establezca una conexión. En qemu dicha conexión está ligada (Y:\minix3.conf) al puerto serie virtual COM1, que en MINIX se referencia mediante el fichero especial de dispositivo /dev/tty00.

Tras establecerse la conexión se tiene la siguiente ventana de Windows, en cuya esquina inferior izquierda se indica el tiempo que ha transcurrido desde que se estableció la conexión.



Para poder ejecutar comandos de una sesión de MINIX podemos introducir el siguiente comando de redirección de la <u>entrada estándar</u> (descriptor de fichero **0**), <u>salida estándar</u> (descriptor de fichero **1**) y <u>salida de error estándar</u> (descriptor **2**) de un proceso ejecutando el intérprete de comandos (shell <u>sh</u>):

sh < /dev/tty00 > /dev/tty00 2> /dev/tty00 &

En la siguiente pantalla vemos como el proceso con PID 79 es el interprete de comandos de la sesión abierta en la consola, los procesos con PID 80, 81 y 82 son procesos que esperan a que un usuario abra sesión en los terminales /dev/ttyc1, /dev/ttyc2 y /dev/ttyc3, respectivamente. El proceso con PID 87 es un *proceso de fondo* hijo del proceso 79 que ejecuta el comando sh redirigido anterior, y finalmente el proceso con PID 89 es el proceso hijo del proceso 79 que ejecuta el comando ps.

QEMU (minix3) - Press Ctrl+Alt+G to release grab			×
Machine View			
www.minix3.org.			
If you do not have sufficient memory to run X Windows, standard supports multiple virtual terminals. Just use ALT+F1, F2, F3 an navigate among them.	MINIX d F4 to	3	
To get rid of this message, edit ∕etc∕motd.			
# ps віл тту тіме смл			
79 co $0:00$ -sh			
80 c1 0:00 getty 81 c2 0:00 getty			
82 c3 0:00 getty			
86 co 0:00 ps # sh < /deu/ttu00 > /deu/ttu00 2> /deu/ttu00 &			
# ps			
PID TTY TIME CMD			
79 co 0:00 -sh			
80 c1 0:00 getty			
81 c2 $0.00 getty$			
87 co 0:00 getty			
89 co 0:00 sh			



Se observa que aparece el *prompt* # ante el que ya podemos introducir comandos, que en nuestro caso son ejecutados por el proceso **sh** con PID 87.

Conexion 1 - HyperTerminal X Archivo Edición Ver Llamar Transferir Ayuda 0 🗃 👘 🗿 🖉 📾 🚰 ~ # id uid=0(root) gid=0(operator) # version 3.1.2a # tty /dev/tty00 # stty -a speed 9600 baud; cs8 -parenb -parodd hupcl -cstopb cread -clocal -ignbrk brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr icrnl ixon -ixoff ixany opost onlcr -xtabs -onoeot isig icanon iexten echo echoe -echok -echonl -noflsh -tostop -lflusho eof = ^D eol = <undef> erase = ^H intr = ^C kill = ^U quit = ^\ susp = start = ^Q stop = ^S rprnt = ^R lnext = ^V flush = ^O min = 1 time = 0 0 rows 0 columns 0 ypixels 0 xpixels ^Z # stty 115200 #ls .ashrc .ellepro.e .profile hello nombre .ellepro.b1 hello.c .vimrc .exrc # sz_/root/hello.c < /dev/tty00 > /dev/tty00 DESPLAZAR 0:07:21 conectado Autodetect. TCP/IP MAY NUM Capturar Imprimin

Concluimos que podemos ejecutar en MINIX comandos escritos desde el terminal que hemos conectado. Hay que tener algo de cuidado y evitar teclear Ctrl-C en el terminal cuando queramos abortar un comando. En su lugar es preferible ir a la consola de MINIX y matar el proceso que deseemos abortar utilizando los comandos: **ps** (para conocer el PID del proceso) y **kill** <PID> para matar el proceso identificado por su PID. [**kill -9** <PID> si se pone farruco]

Una ventaja adicional de **HyperTerminal** es que podemos transferir ficheros a Windows con el comando <u>sz</u>, por ejemplo: sz /root/hello.c < /dev/tty00 > /dev/tty00

Recibir:	HELLO.C	
Almacenar como:	Y:\HELLO.C	Archivos: 1 de 1
Último evento:	Final de archivo	Reintentos:
Estado:	Finalizado	
Archivo:		0 K de 1 K
Transcurrido	: 00:00:00 Restante:	Rendimiento:

Ejercicio: Ponte de acuerdo con otro compañero en otro equipo para realizar este ejercicio.

Un alumno debe ejecutar primero en su ordenador la máquina virtual qemu **Minix3.exe** configurada (minix3.conf) para aceptar conexiones por su puerto serie a través de su IP (visualizarla con el comando de Windows C:\> PING -4 %COMPUTERNAME%). Por un mínimo de seguridad utilícese un puerto 99xx que no conozca nadie mas.

El otro alumno debe conectarse remotamente por TCP/IP con el **HyperTerminal** a la dirección IP (y puerto 99xx) del ordenador donde se ejecuta Minix3.

Luego en el primer equipo, en Mínix, ejecútese

# sh	<	/dev/tty00	>	/dev/tty00	2>	/dev/tty00 &
------	---	------------	---	------------	----	--------------



Una vez establecida la conexión compruébese que los dos alumnos pueden simultáneamente hacer uso de Minix, de manera que por ejemplo comandos introducidos como

avanzan simultáneamente en la consola de Minix y en la sesión abierta con el HyperTerminal.

Pregunta: ¿Esta situación corresponde a un <u>sistema en tiempo compartido</u> (*time sharing*) o a un <u>sistema de tiempo real</u> (*real time*)?

[fin Ej.]

3 MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL NÚCLEO DE MINIX

En este apartado vamos a llevar a cabo una modificación puntual del núcleo de MINIX consistente simplemente en hacer que el núcleo en vez de desplegar el mensaje que aparece en la primera línea de la pantalla siguiente, muestre una línea diferente con el nombre del alumno.

QEMU (minix3)			×
Machine View			
MINIX 3.1.2a. Copuright 2006, Urije Universiteit, Amsterdam, The	Nethe	rland:	S
Executing in 32-bit protected mode.			
Building process table: pm fs rs ds tty mem log init. Physical memory: total 523200 KB, system 5700 KB, free 517500 KB PCI: video memory for device at 0.2.0: 16777216 bytes Root device name is /dev/c0d0p0s0 Replacing root			
Multiuser startup in progress: is cmos. /dev/c0d0p0s2 is read-write mounted on /usr /dev/c0d0p0s1 is read-write mounted on /home Starting services: random inetrm /dev/eth0 rm /dev/eth mknod /dev/psip0 c 7 0 ln /dev/psip0 /dev/psip printer. Starting daemons: update cron syslogd. Starting networking: nonamed. Local packages (start): done. /dev/rescue is read-write mounted on /boot/rescue			
Minix Release 3 Version 1.2a (console)			
10.0.0.1 login:			

Es decir el núcleo en el arranque (o tras pulsar F7) en vez de mostrar la línea:

MINIX 3.1.2a. Copyright 2006, Vrije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands

Deberá mostrar la línea:

MINIX 3.1.2a. (C) 2020, Pedro Pablo Lopez Rodriguez, Madrid, Spain

pero poniendo en vez del nombre del profesor, el nombre del alumno.

Lo primero que necesitamos es localizar los ficheros fuente de MINIX para modificarlos y recompilarlos. Dichos ficheros fuente se encuentran bajo el directorio /**usr/src** de MINIX. En particular, los ficheros correspondientes al núcleo (**kernel**), se encuentran en el directorio /**usr/src/kernel**.

No obstante ya que disponemos de una copia de dichos fuentes en el directorio X:\MINIX3 de Windows, vamos a localizar en el directorio X:\MINIX3\kernel el fichero del núcleo que contiene la línea que queremos modificar.

Para navegar por un proyecto tan voluminoso como MINIX (40 MB de programas) vamos a utilizar el IDE <u>Codeblocks</u>. Pinchamos sobre el icono correspondiente presente en el directorio base del software de prácticas.



La pantalla inicial de Codeblocks es la siguiente:



📑 🖸 📴 ╤ MINIX3 Archivo Inicio Compartir Vi	sta		2	[1]	× ~ (
← → × ↑ 📙 > Este equipo	> Disco local (X:) > MINIX3 >	~ 0	Buscar en MINIX	3	P
↑ Nom	nbre	Fecha de modifica	Тіро	Tamaño	1
🖈 Acceso rápido	PRACTICAS	11/07/2017 23:42	Carpeta de archivos		
Escritorio 🖈 💦	poot	14/06/2017 23:55	Carpeta de archivos		
👆 Descargas 🖈 📃 🙀	ommands	14/06/2017 23:55	Carpeta de archivos		
🚰 Documentos 🖈 🛛 🗖 a	Irivers	14/06/2017 23:55	Carpeta de archivos		
📰 Imágenes 🖈 📃	tc	14/06/2017 23:55	Carpeta de archivos		
2017-07-17 Press	nclude	14/06/2017 23:55	Carpeta de archivos		
2017 07 10 Press	ernel	14/06/2017 23:55	Carpeta de archivos		
2017-07-18 Prest	b	14/06/2017 23:55	Carpeta de archivos		
Desarrollo de un	nan	14/06/2017 23:55	Carpeta de archivos		
PRACT1	ervers	14/06/2017 23:55	Carpeta de archivos		
🙆 OneDrive	est	14/06/2017 23:55	Carpeta de archivos		
t	ools	14/06/2017 23:55	Carpeta de archivos		
Este equipo	jdb.exe	11/07/2017 23:31	Aplicación	2,189 KB	
- PEUA WD (E:)	ypertrm.exe	24/06/2017 21:45	Aplicación	2.418 KB	
Access Remoto	ICENSE	08/03/2006 16:34	Archivo	3 KB	
	Makefile	08/03/2006 16:46	Archivo	2 KB	
Adobe Acrobat	/INIX3.cbp	11/07/2017 22:55	Archivo CBP	226 KB	
AgileBlox 😽 r	ninix3.exe	24/06/2017 21:19	Aplicación	2.424 KB	
Aplicaciones DO	/INIX3.layout	12/07/2017 3:05	Archivo LAYOUT	9 KB	
📙 Automatizado d 🛛 🔽 🗋 🕅	/INIX3.workspace	11/07/2017 22:57	Archivo WORKSP	1 KB	
📙 Cálculos y Mater 🗸 📃 🗎	/INIX3.workspace.layout	11/07/2017 23:42	Archivo LAYOUT	1 KB	
21 elementos 1 elemento seleccion	ado 245 bytes				

Abrimos el fichero X:\MINIX3\MINIX3.workspace

IMINIX3] - Code::Blocks 16.0	 01 — П Х
File Edit View Search Pro	niect Ruild Debug Fortran wwSmith Tools Tools+ Plugins Dov/Blocks Settings Help
: 	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Management X	
Projects Symbols	
Workspace	
PRACIT	
PRACT2	
D PRACT3	
🗄 🖶 MINIX3	
🕀 🗁 boot	
🗄 🗁 commands	
⊕ 🗁 drivers	
include	
🕀 🗁 kernel	
🕀 🗁 lib	Logs & others
🕀 🗁 man	4 Code: Blocke X Q Search regulte X Corre X D Building X Ruild messages X ConCheck X X
🕀 🗁 servers	
test	File Line Message
LICENSE	
Makefile	
1055	< > >
·	default 🛞

Buscamos en todo el proyecto la línea que hay que modificar:

NIX3] - Code::Blocks 16.01								3 <u>93</u>		
dit <u>V</u> iew Sea <u>r</u> ch <u>P</u> roject <u>B</u> u	ild <u>D</u> ebug Fortra <u>n</u> <u>w</u> xSmith	n <u>T</u> ools T <u>o</u> ols+	Plugins DoxyBloc	ks <u>S</u> ettings <u>H</u> e	lp	_				
🗄 🎒 🔍 Find	Ctrl-F	Debug	N ■ 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10	61 91 61 61	S II 🛛 🔯					
Find in files	Ctrl-Shift-F						8 1 4		P 🕅	
/** *< 🖓 Find next	F3		⇒ 🧕 🗇 As .*		1 21			S C	BEL	
ent G Find previous	Shift-F3	- Annual I					1 4 41			-
iests Sur O r	h Ctrl-l									
Jects Syl C Find next selected										
MINIX3	cted									
boot Thread search										
🔁 comma 🙉 Replace	Ctrl-R									
Arivers Replace in files	Ctrl-Shift-R									
include Goto line	Ctrl-G									
🔁 kernel 🖓 Goto next change	d line Ctrl-F3									
🔁 lib 🛛 🖓 Goto previous cha	anged line Ctrl-Shift-F3									
🗁 man 🛛 Goto file	Alt-G									
Goto function	Ctrl-Shift-G									
Goto previous fur	ction Ctrl-PAGEUP									
Goto next functio	n Ctrl-PAGEDOWN									
Goto declaration	Ctrl-Shift									
Goto implementa	tion Ctrl-,									
Find references	Alt-,									
Open include file	Ctrl-Shift									
-		·								
	Logs & others									
		e 1 10 10		- 111 - V - 4	a au					ŝ
	Code::blocks X	Search results ×		bulla log 🔨 🦉	build messages	х сррспеск		рспеск т	essages	
	File Line	Text								
	I									-
or text							defa	ult		

Scope Project to search in	h€ ✓ □ □ Limit to:	Iniversiteit, A	Copyright 2006, Vrije L
Open files Project: MINIX3		Project to	Scope
Opennies hojecti hanno	~	Project:	O Open files
Project files Target: All project files Workspace files Search path	~	Target:	Project files Workspace files Search path

×
2S
Cancel



- Editar una copia del fichero <u>main.c</u> en la que figure el nuevo mensaje (o editar directamente el fichero /usr/src/kernel/main.c de MINIX). Como puede apreciarse, la función que se utiliza para mostrar por pantalla los mensajes del kernel es <u>kprintf</u>. No puede utilizarse la función <u>printf</u> ya que esta función de biblioteca implica llamadas al sistema (en concreto <u>write</u>) que sólo pueden realizarse desde un programa de usuario y nunca desde dentro del núcleo.
- Escribir a continuación la sentencia incluida en el código para mostrar el nuevo mensaje que debe aparecer durante el arranque del sistema:

Si ha hecho la modificación en Windows, una vez modificado el fichero fuente deberá llevarlo a MINIX y copiarlo sobre el fichero /usr/src/kernel/main.c siguiendo para ello el procedimiento indicado en apartados anteriores.

- Tras actualizar en MINIX el fichero fuente /usr/src/kernel/main.c, tenemos que dar la orden de compilación. Para ello se recomienda primero ejecutar el comando make (a secas) en el directorio /usr/src/kernel, lo que genera si no hay errores y gracias a un fichero Makefile el fichero binario kernel. En segundo lugar hay que situarse en el directorio /usr/src/tools. En este directorio hay otro fichero Makefile que contiene además de las reglas para compilar, las necesarias para construir nuevas imágenes del sistema en el directorio /boot/image. Gracias al contenido de estos ficheros no hay que preocuparse de qué ficheros hay que recompilar y en qué orden, ni tampoco hay que preocuparse de dónde deben quedar los ficheros generados, ya que toda esa información está previamente especificada en forma de reglas en el fichero Makefile. Teclear: make [Nota: La primera vez tarda bastante]
- ➤ Indicar qué saludo (*prompt*) muestra MINIX tras la recompilación (\$, #,*):

- > Si la compilación ha ido bien, el prompt del sistema será "#", en caso contrario será "*".
- Las imágenes del núcleo, tanto la original como la que acabamos de generar, se guardan en el directorio /boot/image. Listar con ls -l /boot/image el contenido de dicho directorio, para comprobar que tenemos al menos dos imágenes. Cuando arrancamos MINIX, la opción 1 del menú de arranque elige para arrancar la imagen original, mientras que la opción 3 elige la última imagen generada.
- Si la recompilación ha ido bien, salir del sistema y reiniciar con la nueva imagen tecleando los comandos:
 - # halt // En la shell para detener el sistema MINIX (shutdown)
 - \circ d0p0s0> exit // En el monitor para arrancar nuevamente MINIX

Si exit falla, teclear off (o apagar qemu) y volver a ejecutar minix3.exe.

En principio no hace falta teclear ninguna opción en el menú de arranque ya que por defecto se toma la opción **3** que es la que arranca la imagen recién modificada, pero a veces es mejor indicar la opción deseada para estar realmente seguros de la imagen que arrancamos. Si todo se ha hecho bien, deberá verse el mensaje introducido, un poco antes de la petición de *login* de Minix, o al presionarse F7. En caso contrario, arrancar con la imagen original –opción 1 del menú de arranque del monitor– y repetir todo el proceso.

		QEMU (minix	3 [qcow]) -	Press Ctrl+/	Alt+G to re	lease gra	b	-	×
Machine	View								
0668000 0671000	066a0 067d0	00 5968 00 7056	572 2412	63280 1356	4096 768	log init			
MINIX 3 Executi	.1.2a. ng in 3	Copyright 2020 2-bit protecte	, Pedro d mode.	Pablo Lope	ez Rodri	guez, M	ladrid,	Spain	
Buildin Physica PCI: vi Root de Replaci	g proce l memor deo mem vice na ng root	ss table: pm f y: total 32160 ory for device me is /dev/c0d	s rs ds KB, sys at 0.2. Op0s0	tty mem lo tem 5700 1 0: 167772	og init. KB, free 16 bytes	26460	KB.		
Multius /dev/c0 /dev/c0 Startin Startin Startin Local p /dev/re	er star d0p0s2 d0p0s1 g servi g daemo g netwo ackages scue is	tup in progres is read-write is read-write ces: random in ns: update cro rking: nonamed (start): don read-write mo	s: i mounted mounted et print n syslog e. unted on	s cmos. on /usr on /home er. d. /boot/re:	scue				
Minix	Release	3 Version 1.2	a (cons	ole)					
10.0.0.	1 login								

Ahora ilustraremos la modificación puntual de una parte de Minix escrita en ensamblador estableciendo el registro hardware de depuración <u>DR0</u> de la máquina con <u>el número de matrícula del alumno</u>, por ejemplo 0987. Lo que queremos es escribir ese valor (como si fuera el número hexadecimal 0x00000987) en el registro DR0 que MINIX no utiliza para nada. Un sitio apropiado para colocar esas instrucciones sería el <u>punto de entrada del núcleo de MINIX</u>, que corresponde a la función **MINIX** presente en el fichero /<u>usr/src/kernel/mpx386.s</u>:

📕 mpx386.s [MINIX3] - Code::Blocks	; 17.12	– 🗆 X				
<u>File Edit View</u> Sea <u>r</u> ch <u>P</u> roject	Eile Edit <u>V</u> iew Search <u>Project Build D</u> ebug Fortra <u>n w</u> xSmith Iools T <u>o</u> ols+ Plugins DoxyBlocks <u>S</u> ettings <u>H</u> elp					
i 🗅 🔒 🗃 🎒 🕲 🤏 🕌 🗎	💼 🔍 🔍 🛙 🥝	s 🕨 🗞 😳 🛛 Debug 🚽 😼 🖡 🗠 🗟 Gi 🗐 🖉 Gi 🖓 💷 🔄				
1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
: 😹 🐌 /** *< 💽 😨 🔍 :	↔ • 	✓ ↔ ↔ <u>∠</u> ∰ As .* [\$, □ 2 [2] = = = = □ □ □ □ □ (0, 0, 1 S C] BEL				
Management X	mpx386.s ×					
Projects Symbols Files	118	1** .				
Workspace	119	I* MINIX *				
	120	*				
	121	MINIX: I this is the entry point for the MINIX kernel				
🕀 🗁 boot	122	imp over flags ! skip over the next few bytes				
💮 🗁 commands	123	.data2 CLICK SHIFT ! for the monitor: memory granularity				
🕀 🗁 drivers	124	flags:				
🗄 🔁 etc	125	.data2 0x01FD ! boot monitor flags:				
🖅 🗁 include	126	! call in 386 mode, make bss, make stack,				
🚊 🗁 kernel	127	! load high, don't patch, will return,				
😥 🗁 system	128	! uses generic INT, memory vector,				
depend	129	! new boot code return				
🗋 clock.c	130	nop ! extra byte to sync up disassembler				
	131	over flags:				
const.h	132					
debug.c	133	! Set up a C stack frame on the monitor stack. (The monitor sets cs and ds				
debug.h	134	! right. The ss descriptor still references the monitor data segment.)				
exception.c	135	movzx esp, sp ! monitor stack is a 16 bit stack				
glo.h	136	push ebp				
i8259.c	137	mov ebp, esp				
ipc.h	138	push esi				
kernel.h	139	push edi				
klib.s	140	cmp 4(ebp), 0 ! monitor return vector is				
klib386.s	141	jz noret ! nonzero if return possible				
KIID88.S	142	inc (_mon_return) v				
kprintr.c	<	>				
Makefile	Logs & others	×				
maxenie						
mpx386 s	Code::Block	x 🔾 search results x 📝 cccc x 💟 build log x 🕴 build messages x 👔 cppLneck/vera++ x 👔 cppLneck/vera++ messa P				
mpx88 s	File	Line Message				
] priv.h						
C:\ETSISI\SO\SO 2018\MINIX3\ Plain tex	ct Windo	wws (CR+LF) WINDOWS-1252 Line 122, Col 1, Pos 4209 Insert Read/Write default 🐲				

Las instrucciones de ensamblador necesarias serían:

mov eax,0x00000987	! lleva ese valor al registro acumulador EAX
mov dr0,eax	! lleva el contenido de EAX a DR0

pudiendo ubicarse esas instrucciones inmediatamente después de la etiqueta over_flags.

Modifique con el editor **mined** el fichero /**usr/src/mpx386.s** añadiendo esas dos instrucciones, pero poniendo el número de matrícula del alumno en vez de 0x00000987. Recompile MINIX como se hizo anteriormente (**make install**). Reinicie MINIX con el comando **halt** y **exit**. Si todo se ha hecho bien, tras reiniciar, ejecutar **Ctrl** + **Alt** + **2** para ir al monitor de qemu, y en el monitor de qemu ejecutar el comando **info registers**. Debe aparecer en DR0 el número de matrícula del alumno:

-													
					QEMU	(minix3	[qcov	v])			-		×
M	achine	View											
ES	=0018	000()7000	0000ba93	00409300	DPL=0	DS	[-WA]					
CS	=0030	0000)1000	00005e7f	00409a00	DPL=0	CS32	[-R-]					
SS	=0018	000)7000	0000ba93	00409300	DPL=0	DS	[-WA]					
DS	=0018	000)7000	0000ba93	00409300	DPL=0	DS	[-WA]					
FS	=000d	000)7000	0000bfff	0040Ъ300	DPL=1	DS	[-WA]					
GS	=000d	0000)7000	0000bfff	0040Ъ300	DPL=1	DS	[-WA]					
LD	T=0078	0000)a11c	00000027	00408200	DPL=0	LDT						
TR	=0040	0000)9c9c	00000067	00408900	DPL=0	TSS32	?−avl					
GD'	T =	000)9d04	000003Ъ7									
ID	T=	000)8148	000003bf									
CRO	9=00000	0011	CR2=0	00000000 (CR3=000000	000 CR4	1=0000	00000					
DRO	9= <mark>0000</mark> (9987	DR1=0)baca1a0 I	R2=000000	000 DR3	3=0000	00000					
DRe	5=ffff(0ff0	DR7=0	00000400									
EFI	ER=0000	00000	000000	0000									
FC	J=037f	FS₩	=0000	[ST=0] F1	W=00 MXCS	SR=0000	91f80						
FPI	R0=0000	90000	000000	0000 0000	FPR1=0000	0000000	00000	0000 00					
FPI	R2=0000	00000	00000	0000 0000	FPR3=0000	000000	00000	0000 00					
FPI	R4=000(90000	00000	0000 0000	FPR5=0000	000000	00000	0000 00					
FPI	R6=0000	90000	00000	0000 0000	FPR7=0000	000000	00000	0000 00					
XMI	100=000	90000	00000	0000000000	00000000000	000 XMP	101=00	0000000	0000000	0000000	0000	0000	0
XMI	102=000	90000	00000	0000000000	00000000000	1MX 000	103=00	0000000	0000000	0000000	0000	0000	0
XMI	104=000	90000	00000	0000000000	00000000000	000 XMP	105=00	0000000	0000000	0000000	0000	0000	0
XMI	106=000	90000	00000	0000000000	00000000000	000 XMP	107=00	0000000	0000000	00000000	0000	0000	0
(qe	emu) in	nfo i	regist	ters									

4 INCORPORACIÓN DE UNA BIBLIOTECA AL NÚCLEO DE MINIX

En el apartado anterior tan solo se han realizado modificaciones triviales del núcleo de MINIX. Ahora vamos a mostrar cómo se añade al núcleo una nueva biblioteca que nos permita escribir por el <u>puerto 0xE9</u> (dirección 0x00E9 del espacio direccionamiento de E/S del procesador x86). En la máquina virtual qemu puede conectarse dicho puerto a un terminal como el hyperterminal visto en el <u>apartado 2.5</u>. Esta posibilidad nos será de utilidad cuando queramos depurar el núcleo de MINIX ya que podremos visualizar por el terminal trazas de la ejecución sin que dichas trazas interfieran con los mensajes propios del núcleo a través de la pantalla.

La biblioteca que vamos a incorporar al núcleo se encuentra en el subdirectorio **e9_system** del directorio base de la práctica 1:



El fichero de cabeceras de la biblioteca es **e9_system.h**. Como se ve en la figura de la página siguiente, la biblioteca **e9_system** ofrece cinco funciones:

e9_hack, e9_hackstr, e9_hackhex, e9_hackint y e9_printf

Las cuatro primeras funciones permiten enviar por el puerto 0xE9 un carácter, un string, un número formateado en hexadecimal y un número formateado en decimal, respectivamente. La última función (e9_printf) es análoga a la función kprintf (o printf de stdio.h) pero escribe por el puerto 0xE9 en vez de por la pantalla (o por la salida estándar en el caso de printf).

E.T.S.I.S.I.

	K3_PRACTICAS\PRACT1\e9_system\e9_system.h - Notepad++	7 <u>445</u>		×
Archivo Ed	litar <u>B</u> uscar <u>V</u> ista <u>C</u> odificación Lenguaje C <u>o</u> nfiguración <u>H</u> erramientas <u>M</u> acro Ejecutar <u>P</u> lugins Ve <u>n</u> tana <u>?</u>			Х
	\$\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	▲ 5		-1
e9_system.	h 🖾			
1	/*			*/
2	/* e9 system.h			*/
3	/*			*/
4	/* definicion modulo/unidad/biblioteca			*/
5	/*			*/
6	/*			*/
7	/* [Qemu-devel] [PATCH] Port E9 hack, for debugging purposes:			*/
8	/*			*/
9	/* https://lists.gnu.org/archive/html/qemu-devel/2005-01/msg00169.	htm	1L	*/
10	/*			*/
11				
12 🛱	#ifndef H_E9_SYSTEM			
13	#define H_E9_SYSTEM			
14				
15	<pre>void e9_hack (char car) ; /* escribe car en el puert</pre>	0 0	XE9	*/
16				
17	<pre>void e9_hackstr (char * str) ;</pre>	0 0	XE9	*/
18				
19	<pre>void e9_hackint (int n) ;</pre>	0 0	XE9	*/
20				
21	<pre>void e9_hackhex (unsigned n, unsigned ancho) ; /* escribe n en</pre>	hex	ad.	*/
22				_
23	<pre>int e9_printf (const char * format,) ; /* printf pc</pre>	or e	XE9	*/
24				
25	<pre>#endif /* H_E9_SYSTEM */</pre>			
26				
<				>
C++ source fi	le lenath: 1.244 lines: 26 Ln: 18 Col: 1 Sel: 010 Unix (LF) UTF-8			INS

La implementación de las cinco funciones anteriores se hace en cinco ficheros diferentes: e9_hack.s (fichero en ensamblador), e9_hackstr.c, e9_hackhex.c, e9_hackint.c y e9_printf.c.

	3_PRACTICAS 2019\PRACT1\e9_hack\e9_hack.s - Notepad++		×
<u>Archivo</u> <u>E</u> dit	tar <u>B</u> uscar <u>V</u> ista <u>C</u> odificación <u>L</u> enguaje C <u>o</u> nfiguración <u>H</u> erramientas <u>M</u> acro Ejecutar <u>P</u> lugins Ve <u>n</u> tana <u>?</u>		X
	▌▖▖▖▎▞▝▖▙▎▞▝▖▙▖▌▝▖▎▌▝▖▝▖▝▖▝▖▖▖▌▕▖▖▌▕▖▖▌▕▖▖▌▌▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖		
🔚 e9.h 🛛 🔚	e9_hacks 🖾		_
1	!	!	
2	e9_hack.s	!	
3		!	
4	! implementacion modulo/unidad/biblioteca	!	
5	1	!	
6			
7	.sect .text; .sect .rom; .sect .data; .sect .bss		
8	.extern _e9_hack		
9	.sect .text		
10			
11	_e9_hack:		
12			
13	push ebp		
14	mov ebp,esp		
15	movb al,8(ebp)		
16			
17	outb 0xE9 ! escribe el byte contenido en el registro AL en el puerto	0xE	9
18	! AL (8 bits de menor peso del registro acumulador AX o EA>	()	
19			
20	leave		
21	ret		
22			
R programmin	g language length : 695 lines : 22 Ln : 22 Col : 1 Sel : 0 0 Unix (LF) UTF-8	1	INS

La programación de las funciones e9_hack, e9_hackstr, e9_hackhex y e9_hackint es muy sencilla. Por el contrario la programación de la función e9_printf resulta mas complicada y se apoya en la implementación de la función vsprintf contenida en el fichero **vsprintf.c** obtenido adaptando un fichero de la <u>versión 0,11 de Linux</u> (año 1991). Ni Tanenbaum ni yo nos hacemos responsables de las feas palabrotas incluidas por Linus Torvalds en dicho fichero.

Llegados aquí está clara la tarea que debe realizar el alumno:

Tras el punto del programa **main.c** desde donde se escribía por pantalla la línea:

MINIX 3.1.2a. (C) 2020, Pedro Pablo Lopez Rodriguez, Madrid, Spain

(pero <u>poniendo en vez del nombre del profesor, el nombre del alumno</u>) el alumno debe añadir una llamada a la función **e9_printf** de la biblioteca **e9_system** que escriba ese mismo mensaje pero por el puerto 0xE9 en vez de por la pantalla como hace la función kprintf.

Los pasos a seguir son los siguientes:

- 1) En Windows llevar el directorio **e9_system** (con todo su contenido) al directorio Y:\hdb
- 2) Arrancar MINIX 3 sobre la máquina virtual qemu.
- 3) En MINIX copiar el directorio **e9_system** del directorio de Windows Y:\hdb al directorio /root/pract1/e9_system, para lo cual se necesitarán los comandos:

cd /root/pract1
mtools copy /dev/c0d1p0:/e9_system .

4) Comprobar que los ficheros de la biblioteca se han copiado correctamente, haciendo uso del script check.sh:

```
# cd /root/pract1/e9_system
# sh check.sh
# ls
# rm -f *.o
```

5) Copiar al fichero de fuentes del núcleo de MINIX todos los ficheros necesarios:

cp e9_system.h /usr/src/kernel
cp e9_hack.s e9_hackstr.c e9_hackhex.c e9_hackint.c /usr/src/kernel
cp e9_printf.c vsprintf.c /usr/src/kernel

Altenativamente y de manera mucho mas escueta:

cp *.[hsc] /usr/src/kernel

- 6) Ir a /usr/src/kernel y modificar con el editor mined el fichero **Makefile**, añadiendo como ficheros objeto necesarios para la obtención del fichero ejecutable del núcleo (kernel) todos los ficheros correspondientes a los ficheros copiados:
 - OBJS = start.o protect.o klib.o table.o kprintf.o main.o proc.o \ i8259.o exception.o system.o clock.o utility.o debug.o \ e9_hack.o e9_hackstr.o e9_hackhex.o e9_hackint.o \ e9_printf.o vsprintf.o
- 7) Abrir con mined el fichero main.c, incluir (directiva #include) en él la nueva biblioteca e9_system.h y añadir la línea en la que se llame a la función de la biblioteca e9_printf, de manera que se escriba por el puerto 0xE9 la línea:

MINIX 3.1.2a. (C) 2020, Pedro Pablo Lopez Rodriguez, Madrid, Spain

(pero poniendo en vez del nombre del profesor, el nombre del alumno).

- 8) Recompile el núcleo de minix (cd ../tools ; make install) y cruce los dedos para que no se haya equivocado en ninguno de los pasos y la compilación y generación de la imagen del núcleo sean correctas.
- 9) Cierre MINIX (# halt) y la máquina virtual (d0p0s0> off).
- 10) En Windows abra el fichero de configuración de la máquina virtual Y:\minix3.conf y configure el puerto 0xE9 (consola de depuración) para que se asocie con el puerto tcp/ip 9923 de la dirección local 127.0.0.1.

-debugcon tcp:127.0.0.1:9923, server # (consola de depuracion)

Comente (#) la línea correspondiente al puerto serie que estaba utilizando antes 127.0.0.1:9923.

- 11) Arranque MINIX sobre la máquina virtual qemu, la cual quedará a la espera de que se conecte un cliente a través de 127.0.0.1:9923.
- 12) Conecte el Hyperterminal a la dirección 127.0.0.1:9923, y ... voilà (siguiente página). Pruebe también dentro de Minix a pulsar la tecla F7.

Los pasos 10), 11) y 12) pueden simplificarse mucho haciendo uso de la máquina virtual Bochs:

- 10) En Windows pinchamos con el ratón sobre el icono X:\MINIX3\qcow2raw.cmd para convertir la imagen de disco duro Y:\minix3hd.qcow (qcow) a Y:\minix3hd.img (raw).
- 11) Lanzamos la máquina virtual MINIX sobre Bochs pinchando con el ratón sobre el icono X:\MINIX3\minix3 bochs (raw).exe, y ... voilà (siguiente página, abajo).



🐺 Bochs for Windows - Console	- (×				
Bochs x86 Emulator 2.6.11 Built from SVN snapshot on January 5, 2020 Timestamp: Sun Jan 5 08:36:00 CET 2020			^				
00000000000i[] reading configuration from Y:\Bochs\minix3.bxrc 00000000000i[] installing win32 module as the Bochs GUI 00000000000i[] using log file bochout.txt	:=						
MINIX 3.1.2a. Copyright 2020, Pedro Pablo Lopez Rodriguez, Madrid, Spai	.n						
🐲 Bochs for Windows - Display					_		×
	SUSPEND P						
061c000 061e000 6144 287784 3068 0668000 066a000 5968 572 63280 067b000 067d000 7056 2412 1356	8: 40	192 096 768	memor log init	y			
MINIX 3.1.2a. Copyright 2020, Pedro Pablo Lo Executing in 32-bit protected mode.	opez Ro	odrig	uez,	Madrid	. Spair	1	
Building process table: pm fs rs ds tty mem Physical memory: total 32288 KB, system 5704 Root device name is /dev/c0d0p0s0 Replacing root	log in E KB, f	nit. free	26584	KB.			
Multiuser startup in progress: is cmos. /dev/c0d0p0s2 is read-write mounted on /usr /dev/c0d0p0s1 is read-write mounted on /home Starting services: random inet printer. Starting daemons: update cron syslogd. Starting networking: nonamed. Local packages (start): done. /dev/rescue is read-write mounted on /boot/r	escue						
Minix Release 3 Version 1.2a (console) 10.0.0.1 login:							
CTRL + 3rd button enables mouse IPS: 3637,086M A: B: N		PS SCF	RL HD:0-	NCD:1-N			

Como punto final, el alumno puede tratar de modificar el programa (de usuario) hello.c original:



para que escriba ese mensaje (además de en la salida estándar mediante printf) en el puerto 0xE9 haciendo uso de la biblioteca **e9_system.h**. Tal y como están los ficheros en /root/pract1 bastaría hacer:

- Mover /root/pract1/hello.c al subdirectorio e9_system (# mv hello.c e9_system) y modificar /root/pract1/e9_system/hello.c incluyendo la biblioteca e9_system.h y <u>añadiendo una segunda línea</u> idéntica a la del printf, pero con la función e9_printf.
- 2) Compilar el nuevo fichero hello.c con el comando:

cc hello.c e9_hack.s e9_hackstr.c e9_printf.c vsprintf.c -o hello

El alumno tras compilar con éxito deberá ejecutar en el intérprete de comandos el fichero ejecutable (hello) obtenido.

./hello

Explique al profesor en el siguiente recuadro qué sucede en ese momento y a qué se debe (agrande el recuadro si necesita extenderse en la explicación):

5 ANEXOS

5.1 Manual del editor "elvis"

Para crear un archivo nuevo (sea **nombres**) con elvis teclear: elvis

nombres

Posteriormente podremos modificarlo abriéndolo de la misma forma:

elvis nombres

Algunos	comandos útiles:
i	Pasar a modo inserción
0	Pasa a modo inserción abriendo una línea nueva debajo de la actual
a	Pasa a modo inserción añadiendo a la derecha de la letra actual
<esc></esc>	Salir del modo inserción
k	Mover cursor hacia arriba
j	Mover cursor hacia abajo
1	Mover cursor hacia la derecha
h	Mover cursor hacia la izquierda
r	Reemplaza un caracter
R	Reemplaza caracteres hasta pulsar <esc></esc>
d< >	Borra un caracter. < > significa espacio
dw	Borra una palabra
dd	Borra una línea
3dd	Borra tres líneas
	Repite la acción anterior
u	Deshace la acción anterior
/cadena	Buscar la cadena de caracteres indicada
n	Repetir la búsqueda anterior
Y	Copia una línea al buffer
3Y	Copia tres líneas al buffer
р	Pega el contenido del buffer
: q!	Salir sin salvar
:W	Guardar los cambios realizados hasta el momento
ΖZ	Salir salvando

5.2 Manual del editor "mined"

Command:	mined - MINIX editor Sy	ntax:	mined []	file]	
Flags:	(none)				
Examples:	mined /user/ast/book.3 mined ls -l mined	<pre># Edit # Call # Use # list</pre>	: an existin editor to <i>mined</i> as a tings	ng file create a pager to	new file inspect

Mined is a simple screen editor. At any instant, a window of 24 lines is visible on the screen. The current position in the file is shown by the cursor. Ordinary characters typed in are inserted at the cursor. Control characters and keys on the numeric keypad (at the right-hand side of the keyboard) are used to move the cursor and perform other functions.

Commands exist to move forward and backward a word, and delete words either in front of the cursor or behind it. A word in this context is a sequence of characters delimited on both ends by white space (space, tab, line feed, start of file, or end of file). The commands for deleting characters and words also work on line feeds, making it possible to join two consecutive lines by deleting the line feed between them.

The editor maintains one save buffer (not displayed). Commands are present to move text from the file to the buffer, from the buffer to the file, and to write the buffer onto a new file. If the edited text cannot be written out due to a full disk, it may still be possible to copy the whole text to the save buffer and then write it to a different file on a different disk with CTRL-Q. It may also be possible to escape from the editor with CTRL-S and remove some files.

Some of the commands prompt for arguments (file names, search patterns, etc.). All commands that might result in loss of the file being edited prompt to ask for confirmation.

A key (command or ordinary character) can be repeated n times by typing ESC n key where ESC is the 'escape' key.

Forward and backward searching requires a regular expression as the search pattern. Regular expressions follow the same rules as in the UNIX editor, ed. These rules can be stated as:

Any displayable character matches itself.

- . (period) matches any character except line feed.
- ^ (circumflex) matches the start of the line.
- \$ (dollar sign) matches the end of the line. c matches the character c (including period, circumflex, etc).

[string] matches any of the characters in the string.

[^string] matches any of the characters except those in the string.

[x-y] matches any characters between x and y (e.g., [a-z]).

pattern* matches any number of occurrences of pattern.

Some examples of regular expressions are:

The boy	matches	the	string 'The boy'
^\$	matches	any	empty line.
^.\$	matches	any	line containing exactly 1 character
^A.*\.\$	matches	any	line starting with an A, ending with a period.
^[A-Z]*\$	matches	any	line containing only capital letters (or empty).
[A-Z0-9]	matches	any	line containing a capital letter or a digit.
.*X\$	matches	any	line ending in 'X'
A.*B	matches	any	line containing an 'A' and then a 'B'

Control characters cannot be entered into a file simply by typing them because all of them are editor commands. To enter a control character, depress the ALT key, and then while holding it down, hit the ESC key. Release both ALT and ESC and type the control character. Control characters are displayed in reverse video.

The *mined* commands are as follows:

CURSOR MOTION

arrows	Move the cursor in the indicated direction
CTRL-A	Move cursor to start of current line
CTRL-Z	Move cursor to end of current line
CTRL-^	Move cursor to top of screen
CTRL	Move cursor to end of screen
CTRL-F	Move cursor forward to start of next word
CTRL-B	Move cursor backward to start of previous word

SCREEN MOTION

Home key	Move to first character of the file
End key	Move to last character of the file
PgUp key	Scroll window up 23 lines (closer to start of the file)
PgDn key	Scroll window down 23 lines (closer to end of the file)
CTRL-U	Scroll window up 1 line
CTRL-D	Scroll window down 1 line

MODIFYING TEXT

Del key	Delete the character under the cursor
Backspace	Delete the character to left of the cursor
CTRL-N	Delete the next word
CTRL-P	Delete the previous word
CTRL-T	Delete tail of line (all characters from cursor to end of
	line)
CTRL-O	Open up the line (insert line feed and back up)
CTRL-G	Get and insert a file at the cursor position

BUFFER OPERATIONS

CTRL-@	Set mark at current position for use with CTRL-C and CTRL-K
CTRL-C	Copy the text between the mark and the cursor into the buffer
CTRL-K	Delete text between mark and cursor; also copy it to the buffer
CTRL-Y	Yank contents of the buffer out and insert it at the cursor
CTRL-Q	Write the contents of the buffer onto a file

MISCELLANEOUS

Numeric +	Search forward (prompts for regular expression)
numeric -	Search backward (prompts for regular expression)
numeric 5	Display the file status
CTRL-]	Go to specific line
CTRL-R	Global replace pattern with string (from cursor to end)
CTRL-L	Line replace pattern with string
CTRL-W	Write the edited file back to the disk
CTRL-X	Exit the editor
CTRL-S	Fork off a shell (use CTRL-D to get back to the editor)
CTRL-\	Abort whatever the editor was doing and wait for command
CTRL-E	Erase screen and redraw it
CTRL-V	Visit (edit) a new file

Author

Mined was designed by Andy Tanenbaum and written by Michiel Huisjes.